かんたん設定マニュアル(1)

▲ 広大IDの多要素認証とは?


- 広大IDは職員番号や学生番号,利用登録証の番号です(例:B259999)
- ✓ Myもみじ、いろは、広大moodleなどへのログインで利用しています
- ✓ 学外からアクセスしたときに2要素目(パソコンとは異なる機器)による認証が必要になります



(広大ID)

設定は2要素目として利用する機器によって異なります。スマートフォンや電話などの2要素目となる機器を手元にご準備ください。

2要素目の認証方法を決める



パソコンで多要素認証の設定をする

パソコンのブラウザで「利用者・サービス登録システム」にアクセスし、「広大IDでログイン」して設定します。



次は3A, 3B, 3Cのいずれかの設定に進んでください。

<u>モバイルア</u>プリで設定する



1 [Microsoft Authenticator] をインストール





→ 職場または学校アカウント → QRコードをスキャン アプリに"広大ID-MFA"が追加される


③[トークンアプリを使用する]にチェック → [次へ] → [OK]

④ アプリに表示されたコード (6桁) を[認証コード]に入力して[確認]

トークンアプリ: [設定済] になれば設定は完了

電子メールで設定する

コードを受け取るメールアドレス(広大メール以外のアドレス)を指定して メールを確認します。



かんたん設定マニュアル(2)

3C バックアップコードを取る

バックアップコードは,スマホアプリの認証や電子メールでの認証ができない場合にもログインできるようにするためのものです。



① [バックアップコードを表示する]にチェック→ [次へ] → [OK]



② 表示される10個のコードを記録(ここで必ず記録してください。後で確認できません)→ [戻る]



バックアップコード: [設定済] になれば設定は完了

2 設定後の動作確認をする

最後に,実際に多要素認証の動作を確認します。

多要素認証は<mark>学内ネットワークからのアクセスではスキップ</mark>されますので、動作確認は**学外ネットワーク**(自宅やスマホのテザリング、eduroamなど)から行ってください。

「利用者・サービス管理システム」

https://reg.huc.hiroshima-u.ac.jp

① 「利用者・サービス管理システム」で[広大IDでログイン]を選択





③ [認証方式] で方法を選択



④ 選択した認証方式でコードを取得



⑤ コードを入力して[ログイン]完了

② こんなときは?

- 現在の多要素認証の設定状況を確認する方法はありますか?
 - ✓ 学外ネットワーク(自宅やスマホのデザリング, eduroamなど)からいろはやもみじに
 ログインする際、パスワード入力後にコード入力が表示される場合は設定が有効になっています。
- スマホを機種変更した場合はどうすればよいですか?
 - ✓ 認証方法の変更が必要になります。学内ネットワーク(HU-CUPなど)であれば2要素目は スキップされますので、学内ネットワークに繋いで変更をしてください。
- 不具合が出たため、多要素認証を一旦無効化(設定変更)したい場合はどうすればよいですか?
 - ✓ 学内ネットワーク(HU-CUPなど)から「2. パソコンで多要素認証の設定をする」に従って[多要素認証をオフにする] を選択します。



メディアセンターFAQサイト に詳細を掲載しています

⚠ スマホや携帯電話を持っていない場合の対応について

使用するパソコンのWebブラウザの拡張機能を利用して多要素認証を行うことができます。 パソコンにログインパスワードを設定して、第三者が利用できないようにしっかり管理されている場合のみご利用ください。

設定方法に関するFAOページ

https://help.media.hiroshima-u.ac.jp/index.php?solution_id=1170